

インターネットホスティングサービス


ON STAGE

FFFTP


ソフト設定マニュアル

Windows 2011年11月版


FFFTP (Windows)



- ① FFTP を起動し、「ホスト一覧」画面が表示されましたら、**【新規ホスト】**をクリックします。




- ② 「基本」タブをクリックし画面が表示されましたら、「ホストの設定名」に任意の名称を、「ホスト名」に **www. お客様ドメイン名※**を、「ユーザ名」に **管理者 ID※**を、「パスワード/パスフレーズ」に **管理者パスワード※**をそれぞれ入力して下さい。
※半角英数記号にてお間違いの無いように入力して下さい。



- ③ 「拡張」タブをクリックし画面が表示されましたら、「PASV モードを使う」にチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

以上で、FTP ソフトの設定は完了です。



- ④ 「ホスト一覧」画面が表示されましたら、先に設定したホストが追加されています。
[接続] をクリックし、サーバーに接続します。

正しく接続出来る事をお確かめ下さい。

FTP 設定情報

【FTP 設定内容】

- ・ サーバープロファイル名 : (任意)
- ・ FTP サーバー名 : www. お客様ドメイン名
- ・ FTP アカウント名 : 管理者 ID
- ・ FTP パスワード : 管理者パスワード
- ・ 初期フォルダの設定 : 指定する必要はありません
- ・ パッシブ (PASV) モード : 使用する

FTP ソフトへの設定後、接続を行い、/home/お客様ドメイン名/html 内に必要なファイルのアップロードをしてください。

- ※ ブラウザで http://www. お客様ドメイン名/ と入力した際にトップページを表示させたい場合は、ファイル名を「index.html」または「index.htm」としてアップロードをお願いします。
- ※ 初期設定の段階では、お客様の Web 領域 (/home/お客様ドメイン名/html) に index.php というファイルが設置されています。このファイルは、ブラウザ上に「現在このページは準備中です」と表示させるためのものであり、不要であれば削除いただいてもかまいません。
- ※ SSI のファイルは、拡張子を「.shtml」にしてアップロードをお願いします。

“FFFTP” とは、Sota 氏製作によるフリーウェアの FTP クライアントソフトです。

<http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ffftp.html>

フリーウェアの特性上、本ソフトウェアの使用から発生した損害対し、
著作権者ならびに株式会社マックスマシーンは責任を一切負いませんので、予めご了承下さい。