

# ON STAGE

## iPhone iOS14.4 での ON.STAGE メール設定方法

〈2021 年 2 月版〉

ON.STAGE メールを iPhone で送受信出来る様にする設定方法です。このマニュアルは iOS14.4 の画面で説明しておりますが、その他のバージョンでも画面構成等は異なりますが基本的な設定内容は同様です。

(次ページに続く)

## 〈メールアカウントの新規作成〉

①「設定」アイコンをタップして開き、「メール>アカウント>その他>アカウントを追加」をタップ、次の画面で「その他」、その次の画面で「メールアカウントの追加」をタップします。

②設定項目を下記のように設定し「次へ」をタップします。

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 名前    | 任意の名前を入力します。受信相手に表示される名前です。(例: 北海太郎)                              |
| メール   | メールアドレスをそのまま入力します。(xxx@xxxx.co.jp)                                |
| パスワード | メールパスワードを入力します。                                                   |
| 説明    | 自動的に反映されます。また任意で設定する事もできます。<br>自分の iOS 端末上で把握する為の名前です。日本語も使用可能です。 |

③下記の様に設定します。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMAP/POP | POP を選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 名前       | ②で設定済み。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| メール      | ②で設定済み。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 説明       | ②で設定済み。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 受信メールサーバ | <p>srv9.max-machine.com など<br/>ON.STAGE 管理者コントロールパネル右上に表示されている「FTP/mail サーバー名」を入力します。<br/>お客様毎に数字部分が異なります。</p>  <p>ドメイン名: max-machine.com      FTP/Mailサーバ名: srv9.max-machine.com ⓘ</p> <p>←設定      ログアウト</p> |
| ホスト名     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ユーザ名     | メールアドレスをそのまま入力します。(xxx@xxxx.co.jp)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| パスワード    | メールパスワードを入力します。(●●●●●●)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 送信メールサーバ | <p>srv9.max-machine.com など<br/>ON.STAGE 管理者コントロールパネル右上に表示されている「FTP/mail サーバー名」を入力します。<br/>お客様毎に数字部分が異なります。</p>                                                                                                                                                                                    |
| ホスト名     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ユーザ名     | メールアドレスをそのまま入力します。(xxx@xxxx.co.jp)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| パスワード    | メールパスワードを入力します。(●●●●●●)                                                                                                                                                                                                                                                                           |

④「保存」をタップすると「検証中」という表示になります。しばらくすると元の画面に戻ります。これで設定完了ですが、送受信できない場合は、下記の項目をご確認ください。

## 〈メールアカウント作成後の設定内容確認〉

①「設定」アイコンをタップして開き、「メール＞アカウント」をタップ、次の画面で先程作成したメールアカウントをタップします。

②設定済の内容が表示されますので、下記の様になっているかを確認します。

|             |       |                                              |
|-------------|-------|----------------------------------------------|
| アカウント       |       | オン                                           |
| POP アカウント情報 | 名前    | 任意の名前                                        |
|             | メール   | メールアドレス                                      |
|             | 説明    | 任意の文字                                        |
| 受信メールサーバ    | ホスト名  | srv9.max-machine.com など<br>(お客様毎に数字部分が異なります) |
|             | ユーザ名  | メールアドレス                                      |
|             | パスワード | メールパスワード(●●●●●●)                             |

③送信メールサーバ「srv9.max-machine.com など」の箇所をタップ、続いて次の画面内で「srv9.max-machine.com など」の箇所をタップし、設定内容を確認します。

|      |         |                                             |
|------|---------|---------------------------------------------|
| サーバー |         | オン                                          |
|      | ホスト名    | srv9.max-machine.com など<br>お客様毎に数字部分が異なります。 |
|      | ユーザ名    | メールアドレス                                     |
|      | パスワード   | メールパスワード(●●●●●●)                            |
|      | SSL を使用 | オン                                          |
|      | 認証      | パスワード                                       |
|      | サーバポート  | 587                                         |

④次に元の画面に戻り「詳細」をタップし、設定内容を確認します。

|    |         |       |
|----|---------|-------|
| 削除 |         | 任意の期間 |
|    | SSL を使用 | オン    |
|    | 認証      | パスワード |
|    | サーバポート  | 995   |