

インターネットホスティングサービス


ON STAGE

Outlook Express


メール設定マニュアル

Windows XP 2011年11月版


Outlook Express (Windows XP)



- ① メニューバーの[ツール]から[アカウント]を選択します。




- ② 「インターネットアカウント」の画面が表示されましたら、[メール]タブを選択します。
[追加]をクリックし、内の[メール]をクリックします。



- ③ 「インターネット接続ウィザード」が表示されましたら、「表示名」に任意のお客様名を入力※し、[次へ] をクリックします。

※メールを送信した場合、ここに入力したお名前が送信者として表示されます。



- ④ 「電子メールアドレス」にお客様のメールアドレスを入力※し、[次へ] をクリックします。

※半角英数字にてお間違いの無いように入力して下さい。

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(Q):
mailお客様ドメイン名

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。
送信メール (SMTP) サーバー(Q):
mailお客様ドメイン名

5

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑤ 「受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー」にお客様の受信メールサーバーを、「送信メール (SMTP) サーバー」にお客様の送信メールサーバーを、それぞれ入力※し、[次へ] をクリックします。

※別途お伝えしております情報を入力して下さい。

※半角英数字にてお間違いの無いように入力して下さい。

インターネット接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): お客様メールアドレス

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(W)

メール アカウントにアクセスするとき、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。


セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

6


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑥ 「アカウント名」にお客様のメールアドレスを、「パスワード」にお客様のメールアドレスパスワードを、それぞれ入力※し、[次へ] をクリックします。


※半角英数字にてお間違いの無いように入力して下さい。




- ⑦ [完了] をクリックします。




- ⑧ 「インターネットアカウント」の画面が表示されましたら、[メール]タブを選択します。前手順で設定したメールアカウントが、新たに表示されますので、「mail.お客様ドメイン名」を選択し、[プロパティ]をクリックします。




- ⑨ 「mail. お客様ドメイン名のプロパティ」の画面が表示されましたら、[サーバー]タブを選択します。この時、設定した内容に間違いが無いか、改めて確認して下さい。
「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れ、[設定] をクリックします。



- ⑩ 「送信メールサーバー」の画面が表示されましたら、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。



- ⑪ 「mail. お客様ドメイン名のプロパティ」の画面が表示されましたら、[詳細設定]タブを選択します。
「送信メール (SMTP)」に **587** と入力し、[OK] をクリックします。



- ⑫ 「インターネットアカウント」の画面が表示されましたら、[閉じる]をクリックします。

以上で、メールアカウント (メールアドレス) の設定は完了です。
メールの送受信をして、正しく送信・受信出来る事をお確かめ下さい。

メール設定情報

【メール設定内容】

サーバー情報

- ・受信メール (POP3) : mail. お客様ドメイン名
- ・送信メール (SMTP) : mail. お客様ドメイン名

受信メールサーバー

- ・アカウント名 : お客様のメールアドレス
- ・パスワード : お客様のメールアドレスのパスワード
- ・セキュリティで保護されたパスワード認証 : 使用しない

送信メールサーバー

- ・送信メールサーバーに認証を必要 : 使用する
- ・アカウント名 : 受信時と同様に設定
- ・パスワード : 受信時と同様に設定

サーバーのポート番号

- ・受信メール : 110
- ・送信メール : 587
- ・セキュリティで保護された接続 : 使用しない

※ 表記は Windows の Outlook Express / Windows メールを参考にしております。

※ IMAP で受信希望の場合サーバー情報の受信は IMAP を選択し、受信ポートは 143 を指定してください。

! メールとホームページの容量が合算したご契約容量となりますので、
メールの溜めすぎにはご注意ください。

※ インターネットサービスプロバイダーが迷惑メール対策で行っている「25 番ポートブロック」にも
対応した設定となっております。

※ 2007 年以前から ON. STAGE でご利用いただいているドメインの場合、上記のとおり設定しても、送信
だけができない可能性があります。その際は、ON. STAGE 管理画面に管理者権限でログインいただき、対
象のアカウントを一旦削除し、その後同じ内容で作成してください。

! アカウント削除の際に、サーバー上に残っているメールも削除されてしまうので、必ずメールソフトで一
旦受信をしてからの削除をお願いいたします。当社では削除されたメールについて復元、その他一切の責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。